


# Asteri Vuokrankanto (Dos)

## Vuosipäivitys 1.11.2007

Päivityksen asentaminen .....	4
Vista .....	6
Uuteen koneeseen siirtäminen .....	7
- pikakuva ke työpöydälle .....	9
Tulostusongelmat uusissa koneissa .....	12
- Tulostaminen muistioon .....	13
- Tulostaminen doswinttu apuohjelmalla .....	14



Atsoft Oy Mäkinen

Malminkaari 21 B  
00700 HELSINKI

Puh. (09) 350 75 30  
Fax (09) 350 75 321

Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596  
0500 703730  
[www.atsoft.fi](http://www.atsoft.fi)

## **Viime hetken tiedot kotisivuiltamme**

Tarkista viime hetken vinkit kotisivuiltamme ennen päivityksen asentamista.

Vuokrankannon päivitys [www.atsoft.fi/vkpv.htm](http://www.atsoft.fi/vkpv.htm)

Vuokrankannon tukisivut [www.atsoft.fi/tukivk.html](http://www.atsoft.fi/tukivk.html)

Kirjoittimista [www.atsoft.fi/kirmaari.htm](http://www.atsoft.fi/kirmaari.htm)

Uuden koneen ostajalle [www.atsoft.fi/uuskoneo.htm](http://www.atsoft.fi/uuskoneo.htm)

## **Yhteystietomme:**

[atsoft@atsoft.fi](mailto:atsoft@atsoft.fi)

Puh (09) 350 7530

Fax (09) 350 75 321

## **Asiakaspalvelu:**

**Ville Mannonen**, sovellusneuvonta (windows ohjelmat)

09-350 75312, fax (09) 350 75321

[ville.mannonen@atsoft.fi](mailto:ville.mannonen@atsoft.fi)

**Mia Turunen**, sovellusneuvonta (windows ohjelmat)

09-350 75311, fax (09) 350 75321

[mia.turunen@atsoft.fi](mailto:mia.turunen@atsoft.fi)

**Atso Mäkinen**, koulutus, asiakaskäynnit, dos ohjelmien neuvonta

09-350 75310

GSM 0400 316 088

Sähköposti [atso.makinen@atsoft.fi](mailto:atso.makinen@atsoft.fi)

**Juha Mäkinen**, Dos ohjelmien ylläpito, tekniset asiat

09-350 75360

[juha.makinen@atsoft.fi](mailto:juha.makinen@atsoft.fi)

# **Asteri Vuokrankanto (dos), päivitys 1.11.2007**

Asteri Vuokrankannon vuosipäivitys sisältää uusimmat ohjelmaversiot vuokrankanto-ohjelmasta.

Päivityslevyiltä voi tehdä myös ensiasennuksen uuteen koneeseen koneenvaihdon tai kovalevyrikon yhteydessä.

Mikäli päivitykseen tulee lisäohjeita tämän ohjevihkosen tekemisen jälkeen, tiedotamme niistä ostoreskontran vuosipäivityssivulla osoitteessa [www.atsoft.fi/vkpv.htm](http://www.atsoft.fi/vkpv.htm)

## **Pitääkö tämä päivitys asentaa ?**

Jos nykyinen ohjelmaversiosi toimii nykyisen laitteistosi kanssa, tämän päivityksen asentaminen ei ole välttämätöntä.

Suosittemme kuitenkin aina ohjelmaversion käyttämistä, sillä siinä on paras mahdollinen tuki uusille tietokoneille ja kirjoittimille.

## **Ilmaista mainostilaan referenssilistalla ylläpitoasiakkaillemme**

Julkaisemme kotisivuillamme referenssilistaa Asteri ohjelmien käyttäjistä.

Bonuksena julkaisemme lyhyen mainoslauseen/kuvauksen yrityksen toiminnasta. Pyydämme että ilmoitatte meille, jos voimme julkista tietonne (mikäli ette jo ole listalla).

[www.atsoft.fi/referenssi\\_luettelo.php](http://www.atsoft.fi/referenssi_luettelo.php)

## **Lisätietoja päivitykseen liittyen**


Lisätietoja ja viime hetken tiedotteita päivitykseen liittyen löydät vuosipäivityssivulta osoitteesta [www.atsoft.fi/vkpv.htm](http://www.atsoft.fi/vkpv.htm)

Suosittemme lukemaan sivun ennen päivityksen asentamista siltä varalta, että päivityksen toimittamisen jälkeen olisi tullut jotaain merkittävää kerrottavaa.

# Päivityksen asentaminen

Päivitys sisältää CD-levyn, jolta voidaan tehdä paitsi päivitys niin myös ensiasennus.

Päivitys asennetaan laittamalla Cd levy asemaan ja valitsemalla **[Asenna päivitys]** -painike. Jos Cd levyn alkuruutu ei käynnisty automaattisesti, käynnistä Cd-levyltä ohjelma **asenna**.



Tarkista että kopointi onnistui käynnistämällä *Vuokraseranta* -ohjelma. Katso että ohjelman muuttamispäivämäärän ilmoittava VER: on 1.11.2007 tai uudempi (jos on uudempi, ei huolta: ohjelmaa on muutettu tämän ohjeen kirjoittamisen jälkeen).


## Asteri valikon päivittäminen

Päivitä myös Asteri Valikko

### Jos ohjelmat eivät päivityyneet

Jos ohjelmat eivät päivityyneet (versionumero ei muuttunut), voi syynä olla olla jokin seuraavista:

1. Ohjelmat on asennettu alun perin koneellesi eri hakemistoon kuin oletushakemistoon C:\ASTERIVK. Tee asennus uudestaan ja korjaat päivityksen asennushakemistoksi se hakemisto, minne ohjelma on asennettu (esim. D:\ASTERIVK)



2. Jos käytät ohjelmaa tavalla "Tilitoimistokäyttö/Moniyrityskäyttö kovalevyllä", jossa ohjelmat ovat C:\ASTERIVK hakemistossa ja asiakasyritysten aineisto em. hakemiston alihakemistoissa (esim. C:\ASTERIVK\ATSOFT), tarkista, että asiakasyrityksen alihakemistoon ei ole kopioitu aiemmin ohjelmatiedostoja (tiedostoja, joiden tarkenne on .EXE). EXE tarkenteisia tiedostoja saa olla vain ohjelmahakemistossa C:\ASTERIVK mutta ei sen alihakemistoissa (esim. C:\ASTERIVK\ATSOFT). Poista tarvittaessa asiakasyritysten hakemistoissa olevat ohjelmien tuplaesiintymät.
3. Kyseinen ohjelma ei sisältynyt tähän päivitykseen (käytössäsi on joitain perustoimitukseen kuulumattomia lisäohjelmia). Päivitys sisältää perustoimituksen ohjelmat. Tiedustele lisäohjelmapäivityksiä mieluiten sähköpostilla osoitteesta [atsoft@atsoft.fi](mailto:atsoft@atsoft.fi)

## Vista

Asteri Dos ohjelmat toimivat Windows Vistan 32 bittisissä versioissa.


Eniten ongelmia aiheuttavat tulostimet, niissä kun ei nykyään yleensä ole dos tulostuksen tukea.

Asteri Dos ohjelmien käyttöjärjestelmäksi suosittelemme tästä huolimatta kuitenkin Windows XP Pro käyttöjärjestelmää.

Dos ohjelmat eivät toimi Vistan 64 bittisessä käyttöjärjestelmässä.

## Vista 64 bittinen versio


Windows Vistasta on saatavilla myös 64 bittinen versio, joka tosin on melko harvinainen. Vistan 64 bittisessä versiossa ei ole tukea Ms-Dos ohjelmille ja näin ollen Asteri Dos ohjelmatkaan eivät siinä toimi.




# Dos ohjelmien siirto uuteen koneeseen

Tässä esimerkissä käydään läpi, miten Asteri Dos ohjelmat siirretään uuteen koneeseen.



## Vaihe 1: Kopioi vanhalta koneelta uudelle koneelle



## Vaihe 2: Tee uuden koneen työpöydälle pikakuva




### Vaihe 3: Määritä pikakuva käynnistämään Asteri valikko




## Vaihe 4: Määritä polut, jos käytät moniyrityskäyttö kovalevyllä

Jos käytät ohjelmaa ”moniyrityskäyttö kovalevyllä” –tavalla, lisää C:\AUTOEXE.BAT tiedostoon polkumäärittelyt käyttämiesi ohjelmien kansioon:




## Vaihe 5: Testaa

Käynnistää Asteri valikko pikakuvakkeesta ja testaa ohjelmien käynnistymisen ja tulostuksen onnistuminen




## Jos ohjelma ei käynnisty



Jos ohjelma ei käynnisty vaan palaa Asteri valikkoon, tarkista että olet tehnyt polkumäärittelyt ja käynnistänyt koneen Vaihe 4:n mukaan


## Jos ÅÄÖ näppäimistä tulee [';



Jos näppäinasetuksen muuttaminen ei auta, lisää  
%SystemRoot%\system32\autoexec.nt loppuun rivi KB16 SU

## Jos tulostus ei onnistu


Jos tulostus ei onnistu, tarkista että kirjoitin tukee dos tulostusta ja että LPT1: porttiin ohjattu Dos tuloste tulostuu kirjoittimelle:



# Tulostaminen uusilla kirjoittimilla

Tulostaminen onnistuu parhaiten sellaisella kirjoittimella, jossa on Dos tulostustuki.

Jos hankit sellaisen kirjoittimen, jossa ei ole dos tulostustukea, voit tilapäisratkaisuna tulostaa dos ohjelmien tulosteet muistioon ja muistiosta valitsemallesi kirjoittimelle:




Lisää tulostusniksejä [www.atsoft.fi/kirmaari.htm](http://www.atsoft.fi/kirmaari.htm)

# Tulostaminen doswintu.exe -apuohjelmalla

Doswintua käytettäessä Asteri ohjelma tulostaa tulosten ensin levytiedostoon ja käynnistää sitten doswintu.exe:n, joka tulostaa tiedoston kirjoittimelle.

## Asenna doswintu.exe koneellesi

Asenna doswintu joko kopioimalla cd-levyltä d:\asteri\doswintu.exe ja d:\asteri\vb40032.dll tiedostot C:\ASTERI kansioon tai tallenna vastaava tiedostot netistä  
[www.atsoft.fi/dostulostewinkirjoittimelle.htm](http://www.atsoft.fi/dostulostewinkirjoittimelle.htm)



## Tee doswintua varten kirjoitinmääritys

Tee doswintua varten uusi kirjoitinmääritys ja valitse se käytettäväksi kirjoitinmääritykseksi seuraavan sivun kuvan ohjeiden mukaan:

1. Käynnistä kirjoittimen määritys ja valitse muokkaa ohjauskäskyä
2. Valitse (EI MÄÄRITETTY)
3. Alt V ja valitse DOSWINTU
4. Tallenna F1
5. Valitse 1 1- Valitse kirjoitinmääritys
6. Valitse DOSWINTU
7. Poistu valinnalla 0

KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN  
MÄÄRITYS ASTERI OHJELMIIN  
UER:26.9.2007

<c>Atsoft Oy Mäkinen  
Malminkaari 21 B  
00700 HELSINKI

PUH: <09>350 7530  
FAX: <09>35075321  
[www.atsoft.fi](http://www.atsoft.fi)  
[atsoft@atsoft.fi](mailto:atsoft@atsoft.fi)

Päivystys :  
0400-316 088  
0400-505 596  
0500-703 738

**NYKYINEN ASETUS:TULOSTUSTA EI MUOKATA, SKANDIT KUTEN IBM CHARACTER SETII SKANDIT  
(Määritus luettu hakemistosta C:\ASTERIKP)**

**muokkaa ohjauskäskyjä**

1 - Halitseekin joitain määritys  
2 - Muokkaa ohjauskäskyjä (tee oma määritys)

**VALITSE MUOKATTAVA MÄÄRITYS**

NYKYINEN ASETUS: TULOSTUSTA EI MUOKATA. SKANDIT KUTEN IBM CHARACTER SETII SKANDI

1 - HP EMULIOINTI (Roman 8 -merkistö) L - HP DESKJET 2/500/500C/660C laaj.

2 - C N - CANON BJ-2021B

3 - H N - CEI MÄÄRITETTY>

4 - HI P - CEI MÄÄRITETTY>

5 - HP LASERJET 2P/3P P - CEI MääRITETTY>

**valitse (EI MÄÄRITETTY)**

KIRJOITTIMEN OHJAUSKASKYJEN MÄÄRITYS	F1:LEIMA	F2:PÄÄTTÄÄ	TÄÄTÄÄ	MÄÄRÄ	PÖHJOISI
(c) Atsoft Oy Mäkinen	ALT V	TESTI	AltU:Valitse datoista		
<b>01 KIRJOITTIMEN N NIMI :</b>					
<b>02 ASETUSKÄSKY :</b>					
<b>03 NOINLAJUUDEN :</b>					
<b>04 TÄÄTÄÄ PÖHJAKSI OHJELMASSA MÄÄRITYNÄ OLEVÄ KIRJOITINMÄÄRITYS</b>					
<b>05 A - HP LASERJET &lt;PCLEX&gt;</b>					
<b>06 B - NOTEPAD &lt;tulostus Muistioon&gt;</b>					
<b>07 C - LUMIXED &lt;tulostus Wordiin&gt;</b>					
<b>08 D - Doswintu &lt;dos tulostukseen kykenemättömälle kirj.&gt;</b>					
<b>E - TULOSTUS RUUTUUN</b>					
<b>10 F - Tekstitiedostoksi</b>					
<b>G - EPSON</b>					

KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN MÄÄRITYS [F1:LEUVELLE&PALUU] [AltL:LUE MÄÄR.POJAKSI]  
(c) Atsoft Oy Mäkinen [F2-ERHOUS] [F4-EROTUS] [AltU:Valitse datoista]  
01 KIRJOITTIMEN N NIMI : Doswintu (dos tulostukseen kyttää määritettävälle kirj.)  
02 ASETUSKÄSKY :  
03 NOL  
04 TEKJÄ VALITSE MUOKATTAVA MÄÄRITYS  
05 NYKYINEN ASETUS:TULOSTUSTA EI MUOKATA, SKANDIT KUTEN IBM CHARACTER SETII  
06 12 1 - HP EMULONTI <Roman 8 -merkistö> | L - HP DESKJET 2/500/500C/660C  
07 12 2 - CANON LASER | M - CANON BJC210  
08 17 3 - HP DESKJET 2/500/500C | N - Doswintu (dos tulostukseen kyttää määritettävälle kirj.)  
09 12 4 - HP POINT IET | O - <EI MÄÄRITETTU>  
10 ASC 0 - CANON BJC-70  
11 ASC 0 - PANASONIC matriisikirjoitin (IBM-emulointi)  
12 ASC 0 ....  
13 ASC 0 .... PALUU  
14 ASC MÄÄRITETTYÄN ASETUKSET VALINTANALLE 1-9-, A-Z :

KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN  
MÄÄRÄTYS ASTERI OHJELMIIN  
VER:26.9.2007

(c)Atsoft Oy Mäkinen PUH:(09)350 7530 Päivystys:  
Malminkaari 21 B FAX:(09)35075321 0400-316 088  
00700 HELSINKI www.atsoft.fi 0400-505 590  
atsoft@atsoft.fi 0500-703 230

**NYYINEN ASETUS:TULOSTUSTA EI MUOKATA. SKANDIT KUEN IBM CHARACTER SETII SKANDIT**  
**(Määritys luettu hakemistosta)**

## 1 - Valitse kirjoitinmääritys

## **i - Valitse kirjoitinmääritys**

**velitee DOSWINTU**

5 - 2 - CHNOM LASER Valtse DOSWINTU  
6 - 3 - HP DESKJET 2/300/300C  
7 - 4 - HP POINTJET

KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN  
MÄÄRITYS ASTERI OHJELMIIN  
VER:26.9.2007

<C>Atsoft Oy Mäkinen  
Mäkininkuja 21 B  
00700 HELSINKI

PUH:<09>350 7530  
FAX:<09>35075321  
www.atsoft.fi  
atsoft@atsoft.fi

Päivystys:  
0400-316 088  
0400-505 590  
0500-703 738

**NYRÝINEN ASETUS:N** – Dosvinku (dos tulostukseen kykenemättömälle kirj.)  
**(Määritys luettu hakemistosta C:\ASTERIKP)**

**1 - Valitse kinkoitinmääritys**  
**2 - Muokkaa valitsustekijä (tee oma määritus)**

7 - VÄRISÉ NÄKEMISTÖ, MINNE KIRJOITIN MÄÄRITYS TEHDÄÄN  
8 - NÄKEMISTÖ KIRJOITETTUJISTA JA TULESTETTUJISTA OSAJÄR


8 - Nettisivu kirjoittimista ja tulostamisesta Asteri Dos ohjelmista

**0 – poistu ohjelmasta**

Valitse (0-6):

## Ota tuloste Asteri ohjelmasta

**doswintu käynnistyy määritysruutuun,  
jolloin voit valita kirjoittimen, mille tulostetaan  
ja säätää fonttikoot ja marginaalit kohdalle.**



Valitse **kirjoitin, jolle tulostetaan** ja napsauta [Tulosta]. Pienennä tarvittaessa vasenta marginaalia ja fonttikokoja.

Valitsemalla **(\*) Aloita tulostus suoraan** tuloste menee jatkossa suoraan kirjoittimelle. Jos myöhemmin haluat tehdä muutoksia doswintun asetuksiin, avaa oletushakemistossa oleva **doswintu.oma** määritystiedosto muistioon ja poista rivi, jolla lukee **optAloitaHeti = False** ja tallenna tiedosto. Ota sitten tuloste, jolloin doswintu taas kysyy tulostusarvot.

Lisätietoa doswintu.exe:stä osoitteesta

[www.atsoft.fi/dostulostewinkirjoittimelle.htm](http://www.atsoft.fi/dostulostewinkirjoittimelle.htm)